

AP5 - Supervision de PC

Description	
Descriptif de l'AP	Contrôle et aide à l'utilisation des ordinateurs à distance du service support hotline
Durée estimée	4 heures
Savoir-faire	Supervision de postes informatiques
Compétences	B1.1 - Gérer le patrimoine informatique Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation B1.2 - Répondre aux incidents et aux demandes Systèmes d'exploitation B1.5 - Mettre à disposition des utilisateurs un service Déployer un service
Contexte	CentreCall
Ressources	PC portables élèves, VirtualBox, Windows 10 Education, Internet

Numéro du groupe et noms des élèves :

Vous venez d'être embauché à la DSI de CentreCall dans le but de réhabiliter les anciens serveurs de l'entreprise. Vous avez lors d'une activité précédente inventorié les composants de ces derniers, assemblé les composants puis installer un système d'exploitation Windows Server.

Les personnes en charges du service support hotline de l'entreprise CentreCall veulent mettre en place un outil d'aide à l'utilisation des ordinateurs et de supervision dans le but d'encadrer le travail de l'équipe. Les fonctionnalités attendues sont les suivantes :

- Affichage de tous les écrans hotliners sur le poste superviseur
- Gel des écrans
- Envoi de messages aux hotliners
- Arrêt/redémarrage des ordinateurs
- Capture des écrans des postes hotliners
- Prise de contrôle à distance d'un poste
- Exécution d'une application à distance
- Affichage de l'écran superviseur vers tous les écrans hotliners
- Affichage de l'écran d'un hotliner vers tous les écrans hotliners

Voici les spécifications techniques attendues :

- 1 postes superviseur : Une machine virtuelle avec Windows 10 comme système d'exploitation hébergé sur le serveur Hyper-V
- 5 ou 6 postes hotliners (en fonction du nombre d'élèves dans votre groupe) : Une machine virtuelle sur chaque PC des membres du groupe avec Windows 10 comme système d'exploitation

AP5 - Supervision de PC

Vous devrez rendre ce document complété et agrémenté de captures d'écran pour justifier vos réponses (un document par groupe).

Travail à réaliser				
1.	Recherche d'applicatifs gratuits pouvant satisfaire les besoins exprimés. Étude comparative sous forme de tableau (au moins 3 outils). Le choix de la solution retenue devra être justifié et validé par le professeur.			
	Fonctionnalités attendue	Veyon	MeshCentral	Tactical RMM
	Affichage de tous les écrans hotliners sur le poste superviseur	Oui	Non	Non
	Gel des écrans	Oui via le bouton Verrouiller on peut verrouiller tout les ordinateur affiché	Oui avec des commande/script	Oui avec des commande/script
	Envoi de messages aux hotliners	Il y a un bouton Message texte qui permet d'envoyer des messages aux hotliners	Oui	Oui
	Arrêt/redémarrage des ordinateurs	Oui	Oui	Oui
	Capture des écrans des postes hotliners	Capture image possible Avec le bouton Capture	Possible manuellement à distance	Possible via des script
	Prise de contrôle à distance d'un poste	Oui	Oui avec des commandes	Oui avec des scripts que l'on peut automatiser
	Exécution d'une application à distance	Oui	Oui	Oui

AP5 - Supervision de PC

2.	Paramétrage de l'adresse IP statique de la carte réseau de votre serveur physique : <u>Hostname</u> : hyper-v-grpX <u>Adresse IP</u> : 172.18.1X.1 <u>Masque de sous-réseau</u> : 255.255.0.0 <u>Passerelle</u> : 172.18.255.254 (le routeur du campus) <u>DNS primaire</u> : 172.17.172.4 (le contrôleur de domaine du campus) <u>DNS secondaire</u> : vide X = Numéro de groupe Sur le serveur physique on a utilisé la commande ncpa.cpl on est allé sur la carte réseau propriété, on a sélectionné le protocole IPv4 propriété puis on a entré les valeur : <u>Adresse IP</u> : 172.18.13.1 puis toutes les
	valeurs demandées. On a fait des tests avec la commande ping pour voir si cela fonctionner correctement
3.	Installation du rôle Hyper-V sur le serveur à l'aide du document 1 On ouvre le gestionnaire de serveur puis on clique sur ajouter « des rôles et fonctionnalités » On sélectionne le serveur on fait suivant on coche Hyper-V puis on installe On redémarre le serveur à la fin de l'installation On ouvre le gestionnaire Hyper-V
4.	Création et configuration de la machine virtuelle superviseur sur le serveur Hyper-V On va dans nouveau machine virtuelle On a paramétrer supervision-grp3 On met 4 GO de RAM et 60 GO de stockage

AP5 - Supervision de PC

5.	Paramétrage de l'adresse IP statique de la carte réseau en accès externe de votre machine virtuelle superviseur sur le serveur Hyper-V : <u>Hostname</u> : supervision-grpX <u>Adresse IP</u> : 172.18.1X.2 <u>Masque de sous-réseau</u> : 255.255.0.0 <u>Passerelle</u> : 172.18.255.254 (le routeur du campus) <u>DNS primaire</u> : 172.17.172.4 (le contrôleur de domaine du campus) <u>DNS secondaire</u> : vide X = Numéro de groupe Sur la machine virtuelle superviseur on a utilisé la commande ncpa.cpl on est allé sur la carte réseau propriété, on a sélectionné le protocole IPv4 propriété puis on a entré les valeur : <u>Adresse IP</u> : 172.18.13.2 puis toutes les valeurs demandées tel que le masque la passerelle et le DNS On a fait des tests avec la commande ping pour voir si cela fonctionner correctement
6.	Création et configuration de vos machines virtuelles hotliners sur chaque PC des membres du groupe (il est possible d'utiliser une machine virtuelle Windows 10 existante) Nous avons configuré une machine virtuelle sous Windows 10 sur chaque post des membres de groupe avec
	Virtual Box on a connecter la carte réseau en mode pont pour qu'elle soit sur le même réseau que le superviseur on a mis 2GO de RAM pour chaque VM

AP5 - Supervision de PC

7.	Paramétrage des adresses IP statiques des cartes réseau en accès par pont de vos machines virtuelles hotliners : <u>Hostnames</u> : hotline-grpX-1 à 5 ou 6 (en fonction du nombre d'élèves dans votre groupe) <u>Adresses IP</u> : 172.18.1X.11 à 15 ou 16 (en fonction du nombre d'élèves dans votre groupe) <u>Masque de sous-réseau</u> : 255.255.0.0 <u>Passerelle</u> : 172.18.255.254 (le routeur du campus) <u>DNS primaire</u> : 172.17.172.4 (le contrôleur de domaine du campus) <u>DNS secondaire</u> : vide X = Numéro de groupe Test de communication réseau entre les machines virtuelles à ce stade Sur la machine virtuelle de chaque hotliner on a utilisé la commande ncpa.cpl on est allé sur la carte réseau propriété, on a sélectionné le protocole IPv4 propriété puis on a entré les valeurs : Adresse IP : 172.18.13.1X où X est le numéro de chaque membre du groupe allant de 1 à 5 dans notre cas puis toutes les valeurs demandées tel que le masque la passerelle et le DNS. On a fait des tests avec la commande ping pour voir si cela fonctionner correctement
8.	Installation et configuration de l'appliquatif retenu à l'étape 1 sur la machine virtuelle superviseur et les machines virtuelles hotliners On a utilisé Veyon sur la machine virtuelle superviseur on a installé avec l'option master et sur les hotliner nous l'avons donc décoché
9.	Tests, essais et validation de l'ensemble des fonctionnalités

Document 1 :

I - Présentation d'Hyper-V

Hyper-V est l'hyperviseur de Microsoft, intégré au serveur Windows depuis la version 2008 64Bits.

Hyper-V est un hyperviseur de type 1, c'est-à-dire que les ressources matérielles (CPU, RAM, cartes réseaux...) sont gérées directement par celui-ci contrairement à un hyperviseur de type 2 qui est un logiciel qui s'installe sur le système d'exploitation comme Virtual Box

Depuis Windows 8, il est également intégré dans la version client en remplacement de Virtual PC.

Hyper-V peut être installé sur les versions de Windows suivantes :

- Mode graphique
- Mode core
- Nano Server depuis Windows 2016 Server

Plus d'infos sur : <https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-onwindows-server>

Prérequis

- Processeur 64 bits avec traduction d'adresse de second niveau.
- Processeur avec technologie de virtualisation (AMD-V ou IntelVT).

- 4GB de RAM minimum.


Il est fortement recommandé de dédié le serveur à Hyper-V et de ne pas installer d'autre rôle.

II - Installation d'Hyper-V


Hyper-V : installation avec PowerShell

Lancer une invite PowerShell et entrer la commande suivante :

Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -IncludeAllSubFeature -Restart



Patiencez durant l'installation :

AP5 - Supervision de PC


```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\windows\system32> Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True    Yes          SuccessRest... {Hyper-V, Module Hyper-V pour Windows Powe...
AVERTISSEMENT : Vous devez redémarrer ce serveur pour terminer le processus d'installation.

PS C:\windows\system32> _
```


Une fois l'installation terminée, redémarrer le serveur.




Hyper-V : installation en mode graphique

Depuis le gestionnaire de serveur, cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités .

Au lancement de l'assistant, cliquer sur Suivant .

AP5 - Supervision de PC

Choisir l'option **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité** et cliquer sur **Suivant** .

AP5 - Supervision de PC

Sélectionner le serveur cible et cliquer sur le bouton Suivant .

AP5 - Supervision de PC

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
1	169.254.115.21...	Microsoft Windows Server 2016 Datacenter


1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.


< Précédent Suivant > 2 Installer Annuler

Cocher le rôle Hyper-V .

AP5 - Supervision de PC




Valider l'ajout des outils d'administration en cliquant sur Ajouter des fonctionnalités.

AP5 - Supervision de PC


Appuyer sur le bouton Suivant .

AP5 - Supervision de PC




Cliquer sur Suivant

AP5 - Supervision de PC



Dans le cadre de la mise en place d'un cluster, il est possible de cocher les fonctionnalités Clustering de basculement.


L'assistant d'installation du rôle permet de configurer Hyper-V lors de l'installation, cliquer sur Suivant.

AP5 - Supervision de PC

Plusieurs tutoriels sont disponibles sur le site pour la configuration et l'administration du rôle [Hyper-V](#).

Cliquer sur Suivant pour passer la configuration des commutateurs virtuels.

AP5 - Supervision de PC



Un commutateur virtuel est un switch qui sert à connecter les ordinateurs virtuels au réseau. Il en existe 3 types.

Autoriser les migrations dynamiques de machine virtuelle de et vers ce serveur si nécessaire, puis cliquer sur Suivant .

La migration dynamique (Live Migration) permet à deux hôtes Hyper-V (même version) dans un environnement Active Directory de déplacer à chaud (vm allumée) un ordinateur virtuel d'un serveur à un autre. Ce qui facilite les opérations de maintenance.

AP5 - Supervision de PC

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Migration d'ordinateur virtuel

SERVEUR DE DESTINATION

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Hyper-V
Commutateurs virtuels
Migration
Emplacements par déf...
Confirmation
Résultats

Hyper-V peut être configuré pour envoyer et recevoir des migrations dynamiques d'ordinateurs virtuels sur ce serveur. La configuration d'Hyper-V permet désormais d'utiliser n'importe quel réseau disponible sur ce serveur pour les migrations dynamiques. Si vous souhaitez dédier des réseaux spécifiques pour la migration dynamique, utilisez les paramètres d'Hyper-V après avoir installé le rôle.

☐ Autoriser ce serveur à envoyer et recevoir des migrations dynamiques d'ordinateurs virtuels

Protocole d'authentification

Sélectionnez le protocole à utiliser pour l'authentification des migrations dynamiques.

☒ Utiliser le protocole CredSSP (Credential Security Support Provider)
Ce protocole est moins sécurisé que Kerberos, mais il ne vous oblige pas à mettre en place une délégation contrainte. Pour effectuer une migration dynamique, vous devez être connecté au serveur source.

☐ Utiliser Kerberos
Ce protocole est plus sûr, mais il vous oblige à mettre en place une délégation contrainte dans votre environnement pour effectuer des tâches telles que la migration dynamique lors de la gestion à distance de ce serveur.


 Si ce serveur est destiné à faire partie d'un cluster, n'activez pas la migration maintenant. Au lieu de cela, configurez le serveur pour la migration dynamique, y compris la spécification des réseaux, lors de la création du cluster.

< Précédent Suivant > Installer Annuler


Dans un environnement hors cluster, la migration dynamique ne permet pas le basculement automatique des VM.

Cliquer sur Suivant , il est possible de changer l'emplacement par défaut des ordinateurs virtuels.

AP5 - Supervision de PC




Cocher la case Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire , cliquer sur Oui pour confirmer.



Cliquer sur Installer .


AP5 - Supervision de PC




Patiencez pendant l'installation, le serveur devrait redémarrer.. Après le

AP5 - Supervision de PC

redémarrage du serveur, ouvrir une session, l'installation est terminée. Cliquer sur Fermer pour quitter l'assistant.

AP5 - Supervision de PC

Vous pouvez maintenant lancer la console de Gestion Hyper-V pour paramétrer l'hyperviseur (commutateur virtuel) et ensuite commencer à ajouter des Ordinateurs virtuels.



AP5 - Supervision de PC